

PARIS / NORMANDIE

Couture

# Coffret de trousses arrondies



Guide de montage

# Présentation du modèle

---

Vous trouverez dans ce tutoriel un coffret de trousse aux côtés arrondis.

La taille 1 mesure **L.22 x l.11 x h.14,5 cm** et la taille 2 mesure **L.25 x l.12,5 x h.16,5 cm**

Niveau : Débutant motivé / Intermédiaire

## Fournitures

---

### Taille 1 :

- \* 30 cm de tissu extérieur en 110 ou 140 cm de laize
- \* 30 cm de doublure en 110 ou 140 cm de laize
- \* 30 cm x 90 cm de ouatine
- \* une fermeture à glissière de 38 cm

### Taille 2 :

- \* 30 cm de tissu extérieur en 110 ou 140 cm de laize
- \* 30 cm de doublure en 110 ou 140 cm de laize
- \* 40 cm x 90 cm de ouatine
- \* une fermeture à glissière de 43 cm









# Plan de coupe

 Tissu extérieur  Doublure  Ouatine

**Taille 1 :**

**Taille 2 :**




Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

# Instructions de montage

## ÉTAPE 1 : COUTURE DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE

- \* Posez le tissu extérieur sur la table de travail, endroit vers vous. Posez l'endroit de la fermeture à glissière sur le bord du tissu et centrez la glissière. Posez enfin l'endroit de la doublure par-dessus. Épinglez :



- \* Installez le pied spécifique « fermeture à glissière » sur votre machine à coudre et piquez
  - à 0,75 cm du bord si votre glissière mesure 2,5 cm
  - à 1 cm du bord si votre glissière mesure 3 cm


**en laissant 1cm sans couture de chaque côté :**



- \* Retournez et faites une surpiqûre à 2 mm du bord, **toujours en laissant 1 cm sans couture de chaque côté** :




- \* Recommencez l'ensemble des étapes de l'autre côté de la glissière : posez l'endroit de la glissière sur l'endroit du tissu extérieur puis l'endroit de la doublure sur l'envers de la glissière. Épinglez :



\* Comme tout à l'heure, piquez :

- à 0,75 cm du bord si votre glissière mesure 2,5 cm
- à 1 cm du bord si votre glissière mesure 3 cm

**en laissant 1cm sans couture de chaque côté :**



\* Retournez et repassez.

\* Faites une surpiqûre à 2 mm du bord, **toujours en laissant 1 cm sans couture de chaque côté :**



\* Retirez le pied à glissière et installez le pied standard à la place.

\* Ouvrez la glissière de moitié et laissez-la ouverte jusqu'à la fin de l'ouvrage.

**Félicitations, vous avez terminé !**

**Paris / Normandie Couture**

[www.pncouture.fr](http://www.pncouture.fr)



**#pncouture**